

쉽고 빠른 클라우드, 코너스톤

조직도 - 사용자 매뉴얼

2022 ver.

<https://www.csttec.com>

차례

01

시작하기

- 4 [조직도 어플리케이션 소개](#)
- 5 [관리자 모드로 변경하기](#)
- 6 [어플리케이션 화면 구성](#)

02

조직도 사용하기

- 8 [부서 등록하기](#)
- 9 [부서 편집/삭제하기](#)
- 10 [사용자 등록하기](#)
- 11 [사용자별 라이선스 등록](#)
- 12 [사용자 편집/삭제하기](#)

03

라이선스 이용 설정

- 14 [라이선스 이용 설정](#)
- 15 [월별 사용금액 임계값 설정](#)
- 16 [라이선스 유형 설정](#)
- 17 [어플리케이션 라이선스](#)



시작하기

조직도 어플리케이션 소개

조직도 어플리케이션은 편리한 화면 구성으로 사내 조직도와 연락처를 한 눈에 볼 수 있습니다. 일반적으로 많이 사용되는 트리 형태로 부서를 구성할 수 있으며 각 부서 하위에 사용자를 등록하고 사용자 별로 라이선스 유형 및 역할, 추가 라이선스를 지정할 수 있습니다.

※ 본 조직도 매뉴얼은 관리자가 편집하는 용도로 작성하였습니다. 일반 사용자는 조회만 가능합니다.

조직도 어플리케이션 소개

조직도 어플리케이션은 편리한 화면 구성으로 사내 조직도와 연락처를 한 눈에 볼 수 있습니다. 일반적으로 많이 사용되는 트리 형태로 부서를 구성할 수 있으며 각 부서 하위에 사용자를 등록하고 사용자 별로 라이선스 유형 및 역할, 추가 라이선스를 지정할 수 있습니다.

※ 본 조직도 매뉴얼은 관리자가 편집하는 용도로 작성하였습니다. 일반 사용자는 조회만 가능합니다.

이름	직급	부서	전화번호	휴대폰	이메일	라이선스
박철팔	사원	조직도			sunset@kncsoft.co.kr	

라이선스 유형	현황	사용 가능
Advanced	14	-
Standard	8 / 20	12

라이선스 유형	현황	사용 가능
프로젝트	12	-
실계변경	6 / 100	94

관리자 모드로 변경하기

관리자의 기능을 사용하기 위해 먼저 사이트에 로그인 후, 관리자 모드를 On 합니다.


※ 본 조직도 매뉴얼은 관리자가 편집하는 용도로 작성하였습니다. 일반 사용자는 조회만 가능합니다.

1 코너스톤으로 로그인 한 뒤, 우측 상단의 내 정보를 클릭합니다.

2 내 정보 팝업 창에서 관리자 모드를 체크한 뒤, 확인을 클릭합니다.

3 조직도 어플리케이션이 추가된 것을 확인 할 수 있습니다.

어플리케이션 화면 구성




검색창	사용자 및 담당부서 등 조직도 검색
조직도	회사의 부서를 조직도 구조로 확인 가능하며, 클릭 시 우측의 조직도 화면에 해당 부서 구성원이 표시
메뉴	라이선스 이용현황을 확인할 수 있는 메뉴(기본 라이선스와 어플리케이션 별 라이선스 사용량을 확인할 수 있음)
조직도	현재 조직도에서 선택된 부서 기준의 부서 구성원(담당자) 정보가 리스트 형태로 표시됨

02

조직도 사용하기

부서 등록하기


1. 하위 부서를 등록하고자 하는 부서를 클릭한 뒤, 편집의 생성(+) 버튼을 누릅니다.



2. 부서 등록 창의 아래 3가지 항목에 내용을 입력하고 등록을 누릅니다.


- 1 **상위 부서**
선택된 부서명으로 자동 입력
- 2 **부서명**
신규 생성하고자 하는 부서명을 등록
- 3 **부서코드**
입력하지 않아도 되며, 타 시스템과 인사 정보를 연동할 경우 사용

3. 협력사 부서 아래 신규로 등록한 '가산정밀' 이름의 부서가 추가된 것을 확인할 수 있습니다.




부서 편집/삭제하기

1. 조직도 편집(✖)을 클릭하여 하단 메뉴 버튼으로 편집을 할 수 있습니다.



1 부서 이동


어떤 부서의 하위 폴더로 이동하거나 기존 위치보다 상위로 부서 이동이 가능합니다.



※ 마케팅 부서가 협력사 하위로 들어간 것을 확인할 수 있습니다.

2 부서 편집


현재 선택된 부서의 부서명과 부서코드를 편집할 수 있습니다.



※ 부서명이 마케팅에서 협력사1로 바뀐 것을 확인할 수 있습니다.

3 부서 삭제

현재 선택된 부서를 삭제할 수 있습니다. 해당 부서에 하위 부서나 사용자가 있으면 삭제가 안되므로, 사전에 미리 하위 내용을 삭제 또는 이동한 뒤 삭제합니다.



※ 협력사 하위에 협력사1 부서가 없어진 것을 확인할 수 있습니다.

사용자 등록하기

1. 사용자를 등록하고자 하는 부서를 클릭한 뒤, 우측 화면의 사용자 등록(+)
버튼을 누릅니다.




2. 사용자 등록을 할 부서를 확인하고 아이디(e-mail), 이름/직급을
입력한 뒤 등록을 클릭하여 등록된 정보를 확인한 뒤 저장(S)을 클릭합니다.




※ 사번은 타시스템과 인사 정보를 연동할 경우 사용할 수 있는 정보로, 불필요시엔 입력하지 않아도 됩니다.

3. 마케팅 부서에 신규로 등록한 ‘마케팅’ 이름의 사용자가 추가된 것을
확인할 수 있습니다.



※ 신규 등록된 사용자가 접속하려면 이렇게 사용자를 추가하여 만든 뒤,
담당자에게 아이디(이메일)와 비밀번호(이메일)를 공유합니다.

※ 비밀번호를 변경하려면 하단처럼 사용자를 클릭한 뒤 암호변경으로 변경이 가능합니다.




사용자별 라이선스 등록

1. 조직도에서 사용자의 라이선스를 등록하거나 변경하고자 하는 담당자를 클릭합니다.



2. 사용자의 라이선스 정보에서 기본 라이선스나 어플리케이션별 라이선스를 선택하여 등록/변경한 뒤, 저장(H)을 누릅니다.




- 1 기본 라이선스 라이선스를 선택하거나, 사용자 별로 사용여부를 체크하여 비활성화 할 수 있습니다.
- 2 어플리케이션별 라이선스 사용자별로 기본 기능 외에 추가로 사용하고자 하는 기능을 선택할 수 있습니다.

※ 이 외에 사용자의 라이선스 활성화 여부만 쉽게 바꿀 수 있습니다.

① 하단처럼 조직도 해당 부서 목록에서 라이선스 부분의 상태변경을 클릭하면 라이선스 활성화 기능이 on/off 됩니다.




② 또는 라이선스 유형을 클릭하여 해당 라이선스를 가진 사용자를 전체 목록으로 확인하여 라이선스 활성화를 on/off 할 수 있습니다.



사용자 편집/삭제하기

사용자 편집하기

사용자 이름을 클릭하여 기본/라이선스 정보를 편집한 뒤 저장()합니다.



1 관리자 접근 허용

'관리자로 접근 허용'을 체크하여 선택된 사용자가 자체적으로 관리자 모드를 실행하여 관리자 앱을 사용하거나 조직도 앱을 편집할 수 있습니다.

2 사용자가 암호를 변경할 수 없도록 제한

퇴사자 혹은 장기 휴직 등의 이유로 담당자가 부재 시, 해당 담당자 아이디로 로그인 해야 하면 '사용자가 암호를 변경할 수 없도록 제한'에 체크하면 됩니다.

3 사용자 설정


배포 메일 서식을 체크하면, 배포 메일 발송 시에 메일 서명 등 기존에 설정했던 내용을 넣어서 보낼 수 있습니다.

사용자 삭제하기

사용자 이름 클릭 후, 삭제()를 클릭합니다.



※ 부서 이동()을 클릭하여 원하는 부서로 이동도 할 수 있습니다. (하단 이미지 참고)




03

라이선스 이용설정

라이선스 이용설정

라이선스 이용현황 우측의 버튼()을 클릭하여, 월별 클라우드 이용요금 및 사용요금의 임계값을 설정하거나 라이선스 사용 수량을 조정할 수 있습니다. 조정된 라이선스 수량은 좌측 ‘라이선스 이용 현황’ 메뉴에서 확인할 수 있습니다.




- 1 기본 라이선스 Advanced, Standard, Viewer 라이선스의 사용 현황과 잔여 수량을 확인할 수 있습니다.(잔여수량은 임계값을 설정한 경우에만 표시됩니다.)
- 2 어플리케이션별 라이선스 기본 기능을 제외한 추가 어플리케이션별 라이선스 현황을 확인할 수 있습니다. (기본기능 : 파일, 업무, 대시보드, 캘린더, 게시판, 조직도, 관리자)

월별 사용금액 임계값 설정

월별 서비스 사용금액에 대한 임계값을 설정할 수 있습니다.

서비스의 안정적 이용을 위하여 ‘임계값 초과 시 사이트 이용 차단’ 설정은 권장하지 않습니다.



- 1 임계값 설정 클라우드 이용요금 및 총 사용요금의 임계값을 적용하여 설정한 금액에 근접/초과한 경우 관리자가 알림 메일을 받을 수 있습니다.
- 2 임계값 초과 시 사이트 이용 차단 체크박스를 on 하면, 사이트 접속이 차단됩니다. 본 기능을 사용 시에는 임계값에 여유를 두고 설정하시기를 권장합니다.

라이선스 유형 설정

사용자에 따라 각각 다른 라이선스 유형을 사용하도록 구성할 수 있습니다.
라이선스 별 사용량을 확인하고 사용여부를 활성화하거나 임계값을 설정할 수 있습니다.

1. 표의 우측 아이콘()을 클릭합니다.

2. 라이선스 유형별로 사용여부를 정하거나 임계값을 지정할 수 있습니다.

라이선스 유형 설정

코너스톤은 사용자 유형에 따라 각각 다른 라이선스 유형을 사용할 수 있도록 구성되어 있습니다. 한 명의 사용자는 아래의 3가지 유형 중에서 하나의 라이선스 유형을 지정해야 하며 지정된 유형에 따라 기능이 결정되게 됩니다.

1) Advanced: PDM 레벨의 고급 라이선스, Standard 모든 기능 + 자재/BOM 관리
2) Standard: 도면관리 사용자를 위한 표준 라이선스, 도면파일 관리 + 프로세스 관리 + 기본 기능 (캘린더/계시판/대시보드 등)
3) Viewer: 조회만 하는 협력업체 및 라인 근무자를 위한 조회 전용의 뷰어 기능

관리자는 라이선스 유형에 대하여 사용여부와 사용자수에 대한 임계값을 지정할 수 있습니다. 사용여부는 가입한 경로(도면관리/PDM)에 따라 자동으로 설정되고 관리자가 필요한 경우 설정을 변경하여 사용할 수 있습니다. 임계값은 할당할 수 있는 라이선스 수량을 제한하는 용도이며 이에 따라 과금되는 것은 아닙니다. 월별 사용요금을 지정하는 기능이 있으므로 라이선스 유형에 대한 임계값은 설정하지 않는 것을 권장드립니다.

사용 요금은 사용자에게 라이선스가 할당되어 있는 기간(일)에 비례하여 과금됩니다. 사용자가 로그인을 하지 않았더라도 라이선스가 할당되어 있다면 요금이 부과되는 것이니 주의를 부탁드립니다.

라이선스 유형	요금	1 사용	2 사용량(명)	3 임계값(명)	
Advanced 자재/BOM 관리 기능을 포함한 PDM 레벨 라이선스	44,000 원	<input checked="" type="checkbox"/>	15	미지정	
Standard 도면관리 사용자를 위한 표준 라이선스	22,000 원	<input checked="" type="checkbox"/>	8	20	
Viewer 조회 전용의 뷰어 라이선스	5,000 원	<input checked="" type="checkbox"/>	0	미지정	

라이선스 유형 편집

라이선스 유형: Advanced 사용

임계값(명): 미지정

※ 아래와 같이 Viewer(뷰어) 라이선스는 현재 사용량이 없기 때문에 사용 체크박스를 해제(off)하면 기본 라이선스 현황에서 Viewer는 삭제 됩니다. 사용량이 있는 경우 사용 체크박스를 해제할 수 없습니다.

기본 라이선스

라이선스 유형	현황	사용 가능
Advanced	15	-
Standard	8 / 20	12

- 1 사용 라이선스별 사용여부
- 2 사용량 라이선스별 현재 사용 수량
- 3 임계값 라이선스별 임계값(사용 한정 수량)

어플리케이션 라이선스(부가서비스)

다양한 부가서비스를 라이선스 형태로 제공하고 있으며, 기본 라이선스 유형에서 기능을 확장하는 형태로 제공합니다. 단, 확장하고자 하는 기능 별로 안내되는 라이선스 조건에 따라 해당 어플리케이션을 추가할 수 있습니다.

1. 표의 우측 아이콘()을 클릭합니다.

2. 어플리케이션 별로 사용여부를 정하거나 임계값을 지정할 수 있습니다.

■ 어플리케이션 라이선스 (부가 서비스)

코너스톤은 고객의 요구에 부응하고자 다양한 부가서비스를 라이선스 형태로 제공하고 있습니다. 라이선스는 각 사용자에게 할당하여 사용하며 라이선스가 없을 경우 어플리케이션에 따라 읽기 권한으로만 접근이 가능하거나 접근이 허용되지 않을 수도 있습니다. 어플리케이션은 기본 라이선스 유형에서 제공하는 기능을 확장하는 형태로 제공됩니다. 그러므로 라이선스 유형이 맞아야 사용할 수 있습니다. 예를 들어 아래 표에서 프로젝트 어플리케이션을 사용할 사용자는 Standard 이상인 라이선스, 즉 Standard 또는 Advanced 라이선스가 있어야 한다는 예기입니다.

어플리케이션 라이선스는 기본적으로 꺼져 있으며 사용을 원하시면 켜서 사용하시면 됩니다. 임계값은 사용자 수를 제한하는 용도의 기능이며 임계값에 따라 요금이 과금되는 것은 아닙니다. 하지만 전체 요금으로 사용량을 제한하는 기능이 있으니 특별한 목적이 없으시다면 임계값은 지정하지 않는 것을 권장드립니다.

어플리케이션 라이선스는 어플리케이션 라이선스를 사용한 기간이 아닌 일 단위로 계산되는 사용자의 사용 기간에 비례하여 요금이 과금됩니다. 즉, 한 달 동안 코너스톤을 사용한 사용자에게 한달이라도 어플리케이션 라이선스를 할당했다면 한달 분 요금이 부과되는 것입니다. 그러므로 라이선스를 조정할 경우 매월 초에 라이선스를 조정하여 사용하시는 것을 권장드립니다.

어플리케이션	라이선스 조건	요금	1 사용	2 사용량(명)	3 임계값(명)	
프로젝트 일정/산출물/통과기준/작성시간 등의 프로젝트 관리 기능	Standard 이상	10,000 원	●	13	미지정	
설계변경 문자집/변경요청/변경조치 등의 체계화된 설계변경 관리 기능	Advanced 이상	10,000 원	●	6	100	

어플리케이션 편집

어플리케이션: 프로젝트 사용

임계값(명): 미지정

※ 아래와 같이 어플리케이션 사용자가 있으면 사용여부를 off 할 수 없습니다.

어플리케이션 편집

어플리케이션: 설계변경 사용

임계값(명): 100 미지정

어플리케이션 편집

임계값 설정 오류

사용을 중단 하려면 사용량(명)이 없어야 합니다.
사용량(명) : 6

어플리케이션	라이선스 조건	요금	사용	사용량(명)	임계값(명)	
프로젝트 일정/산출물/통과기준/작성시간 등의 프로젝트 관리 기능	Standard 이상	10,000 원	●	13	미지정	
설계변경 문자집/변경요청/변경조치 등의 체계화된 설계변경 관리 기능	Advanced 이상	10,000 원	●	6	100	

- 1 사용 라이선스별 사용여부
- 2 사용량 라이선스별 현재 사용 수량
- 3 임계값 라이선스별 임계값(사용 한정 수량)

※ 프로젝트와 설계변경 어플리케이션을 추가/확장할 수 있으며, 각 어플리케이션 별 확장 라이선스 조건은 아래와 같습니다.

- 프로젝트 : Standard 라이선스 이상 - 설계변경 : Advanced 라이선스 이상

쉽고 빠른 클라우드, 코너스톤

<https://www.csttec.com>

전화

070-7019-9871



메일

sales@csttec.com



기술 A/S

원격지원 요청



홈페이지

www.csttec.com

